

# SSO-SimpleSAML

Mittels SSO-SimpleSAML-Schnittstelle kann eine automatisierte Anmeldung und Registrierung von Benutzern vorgenommen werden.

## Konfiguration

Die Schnittstelle kann unter "Add-ons SSO-SimpleSAML" aktiviert werden.

Schnittstelle aktiviert

 Aktiv

Unter IdP EntityID muss die "Identify Provider EntityID" definiert werden. Dies kann zum Beispiel die URL zu der IdP-Metadatenseite sein.

IdP EntityID

Unter "IdP Metadaten" müssen die Metadaten im JSON-Format hinterlegt sein.

IdP Metadata in JSON Format

Unter "SP Metadaten" werden die jeweiligen Shop-Metadaten ausgegeben.

SP Metadaten

## URL Aufruf

Über die URL "https://<PRINT LOUNGE Shop URL>/simplesaml/" kann die SSO-Schnittstelle aufgerufen werden. Der User wird automatisch auf die definierte IdP Verifizierungsseite weitergeleitet.

## Mapping/Benutzerdaten

Nach der Verifizierung wird der Parameter **urn:mace:dir:attribute-def:uid** erwartet. Der Parameter "**uid**" ist mit dem Benutzername in der PRINT LOUNGE gleich zu setzen. Optional können die Benutzerdaten über die Funktion "Benutzerdaten Mapping" gemapped werden. Der Nutzer muss im System hinterlegt sein. Anschließend wird der Nutzer automatisch auf die Startseite weitergeleitet.

**SIMPLESAML KONFIGURATION**

Einstellungen **Benutzerdaten Mapping**

**+ Neuen Eintrag hinzufügen**

Zeige  Einträge

Parameter	Benutzerfeld	Aktion
uid	Benutzername	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Zeige Eintrag 1 bis 1 von 1 < **1** >

Über ein Attribute mit dem Namen "redirect\_url" (Name="redirect\_url") kann eine URL wie z.B. "/makepage.php?searchStr=test&p=search" angegeben werden, damit der Benutzer direkt auf diese Seite weitergeleitet wird.

## Mapping "E-Mail für Kostenfreigabe"

ab Version 6.0.0

Die E-Mail-Adresse für die Kostenfreigabe innerhalb der Shop-Einstellungen wird durch das Mapping überschrieben - sobald eine E-Mail-Adresse übermittelt wird. Wird keine E-Mail-Adresse übermittelt, wird die E-Mail-Adresse aus den Shop-Einstellungen übernommen.